

ПРЕИНСТАЛАЦИЯ (ПРЕМЕСТВАНЕ) НА АЖУР®

При смяна на физическия компютър, на който е инсталиран Ажур® или при преинсталация на операционната система, се налага преинсталиране и на Ажур®. То бива два основни случая – преинсталиране на клиентска част (работна станция) или преинсталиране на сървър/локална инсталация. Задължително се запознайте обстойно с инструкциите за преинсталация като изчетете целия документ и едва след това изпълнете следните стъпки:

ВНИМАНИЕ! Моля предварително проверете на коя инстанция и с коя версия на InterBase работите! В случай на нужда може да използвате инструкциите от ръководството за „ИНСТАЛАЦИЯ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ АЖУР®“ (‘Instalation.pdf’).

1. Преинсталиране на клиентска част (работна станция). Изпълнете следните функции на новата работна станция:
 - 1.1. Функция „Map network drive“ на споделената от главният компютър (сървър) папка на Ажур®.
 - 1.2. Стартирайте инсталационния диск на Ажур®. Чрез бутон „Нова инсталация“ влезте в екран „Сървър и клиент“. Изберете вид инсталация „Клиент“.
 - 1.3. Инсталирайте Interbase®.
 - 1.4. Инсталирайте Ажур®7.
2. Преинсталиране на сървър / локална инсталация)
 - 2.1. Осигурете си предварително актуален инсталационен диск на Ажур® с конфигурация за Вашата инсталация:
 - Пълен инсталационен диск, който може да изтеглите от http://www.bsoft.bg/AjurL55_instructions_1.html
 - Конфигурационен файл за Вашата инсталация, който се предоставя от обслужващия Ви офис на Бонев Софт.
 - 2.2. Направете архиви през Backup на всички фирми.
 - 2.3. Запазете съществуващата директория на Ажур® на удобно за копиране впоследствие място.

2.4. На новия компютър инсталирайте **Interbase®** и **Ажур®** по инструкциите за инсталиране от ръководство за „**ИНСТАЛАЦИЯ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ АЖУР®**“ (‘Instalation.pdf’).

2.5. Изпълнете функцията **ПОДГОТОВКА ЗА МРЕЖОВА ИНСТАЛАЦИЯ** - т.2 от ръководство за „**ИНСТАЛАЦИЯ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ АЖУР®**“ (‘Instalation.pdf’).

2.6. Изпълнете еднократно функцията **НАСТРОЙКА НА КЛИЕНТА** - т.4 от ръководство за „**ИНСТАЛАЦИЯ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ АЖУР®**“ (‘Installation.pdf’).

2.7. Стартирайте еднократно **Ажур®** и после излезте изцяло от него.


2.8. От старата директория копирайте в новата:

- Всички папки с архиви (папките, започващи с **Arhiv** + пореден номер на фирма);
- Папките с макети (**DosMaket** и **S_MAKET**);
- Папката с финансовите анализи (**FinAnalyse**);
- Папката с прикачени документи (**DOC_ATT**) ако съществува такава;
- Файлът „**Firms.gdb**“ от основната директория.

ВНИМАНИЕ! Не копирайте други файлове извън изброените, защото това може да доведе до неработоспособност на **Ажур®**.

2.9. От инсталационният диск на **Ажур®** изпълнете функцията „**Програмно осигуряване / Обновяване**“, като изберете правилната версия на **Interbase®**, за да сте сигурни, че при копирането не сте върнали по-стара версия.

2.10. Стартирайте **Ажур®** и от главният екран натиснете бутон „**Архивиране / Възстановяване**“. От лентата с бутони за бърз достъп в горния край на новия екран натиснете бутон „**Реорганизация на системната БД**“.



2.11. Последователно за всички фирми в инсталацията възстановете предварително направените архиви.

2.12. Стартирайте **старата** инсталация на Ажур®. От главния екран на Ажур® натиснете бутон „**Информация / Регистрация**“. От появилия се екран натиснете бутон „**Дерегистрация**“. Това ще ви позволи да регистрирате новата инсталация.

ВНИМАНИЕ! След натискане на бутон „Дерегистрация“ повече няма да можете да работите с тази инсталация на Ажур®.

2.13. Стартирайте отново **новата** инсталация на Ажур®. Изпълнете функцията „**Регистрация**“ от меню „**Информация / Регистрация**“ ако Ажур® все още не ви е приканил да го сторите.

2.14. След като се уверите, че Ажур® работи коректно, пристъпете към настройка на работните станции, като можете да ползвате помощ от т.3 от ръководството за „**ИНСТАЛАЦИЯ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ АЖУР®**“ (‘Instalation.pdf’).

ВНИМАНИЕ! Ако изпитвате затруднения и не сте сигурен в действията си, поискайте специализирана помощ от Бонев Софт, за да предотвратите загуба на информация.